### Anleitung Update aufspielen Optimo 2

1. Optimo aufstarten und Produkt Upgrade auswählen



2. Software Version prüfen und merken



3. Jetzt auf www.idfs.center gehen und unter Montagestellen/Hardware/Optimo2 Update auswählen.



#### 3.1 Jetzt auf den Link klicken





3.2 Bitte Login Daten eingeben:

Benutzername: werkstatt

Passwort: 20autometer24!

AUTOMETER Werkstatt	t und Atelier 🐐 Kompetenzzentrum Fahr	tschreibersystem * COVID-19-News	Montagestelle Login		Suchen
AUTO METER AG / Montagestelle Login		Montag	jestelle Logir	ı	
	Updateporta Willkommen im geschützt zugreifen können. Anmelden Benutzername: werkstatt Passwort:	I für Montagestelle en Bereich für Montagestelle. Bitte meld	en Sie sich mit Benutzername und Kennwort.	an, damit Sie auf das gewünschte Update	
				Kontakt Über uns Su	upport AGB Karriere S
Luzern AUTO METER AG Grabenhofstrasse 3 6010 Kriens J + 41 41 349 40 50 ₩ +41 41 349 40 60	Bern AUTO METER AG Grubenstrasse 105 3322 Urtenens -Schönbüht J + 41 31 850 30 00 ₩ +41 31 850 30 29	Basel AUTO METER AG Wyhlenstrasse 41 4133 Pratteln ✔ +41 61 826 99 33 iii +41 61 826 99 39	Zürich AUTO METER AG Bernstrasse 27 8952 Schlieren J + 41 44 755 77 88 ₩ +41 44 755 77 80	Romandie Auto METER AG Grubenstrasse 105 3322 Urtenen-Schönbühl J +41 21 701 21 41 III +41 31 850 30 29	Technische Hotline Montag - Freitag 09:00 - 12:00   13:30 - 16:30 Rufnummer gem. Supportvertag oder Tel. + 41 900 349 000 bis 5 Min. CHF 0.08 / Min. ab 5 Min. CHF 2.15 / Min.

4. Hier gibt es 3 verschiedene Optimo`s Dell, Linx/Lamina oder New Linx!



Dell



Linx/Lamina oder New Linx ab 2024

Es ist wichtig das das richtige Update ausgewählt wird. Wenn das falsche Update aufgespielt wird, muss das Tablet eventuell zu Stoneridge geschickt werden! Updates müssen nacheinander installiert werden! Wenn z.B. die Version 7.1.3000.4069 installiert ist, können Sie nicht das neueste Update auswählen. Sie müssen in diesem Fall zuerst 7.1.3000.4069 to 7.2.300.4095 runterladen dann installieren und dann das nächste Update installieren. Bis zum Update 7.5.3000.4135

5. Hier alle benötigten Updates auswählen und herunterladen Bitte Softwarenummern kontrollieren. Zahlenkombination ab der 3. Stelle beachten.



Die Update Datei muss mit einem USB Stick auf das Optimo aufgespielt werden. Das heisst, Sie laden die Update Datei herunter und dann laden sie das Update auf einen leeren USB Sick. Es darf immer nur ein Update auf dem USB Stick sein!

6. USB Stick in das Optimo einstecken und wieder auf Produkt Upgrade klicken.





7. Jetzt sollte der Haken im Produkt Upgrade grün werden

8. Hier warten bis das Programm fertig geladen hat





#### 9. Meldung mit OK bestätigen



10. Zur Sicherheit Ladegerät an Optimo anschliessen! Meldung mit OK bestätigen



#### 11. Jetzt Close All auswählen

S WSP Patch Upgrader Optimo Instal Optimo Bitte sicherstellen, dass alle OPTIMO Anv sind	n — — X ngen geschlossen	
Please close the following programs befor Application	e col , ring with setup Process Stoneridge.WP.Applicatio	
Optimo 6,6,3000,4033	Close All Abbrechen	

12. Meldung mit Ja bestätigen

S WSP Patch Upgrader Op Optimo Bitte sicherstellen, dass alle sind	timo Installation	- X		
Please close the following p	WSP Patch Upgrader Option	 Installation etup, Uisted processes must b close the now?	× pe closed. Nein	
Optimo 6.6.3000.4033 ——		Close All Abbrechen		

### 13. Meldung mit Ja bestätigen

SWSP Patch Upgrader Optimo Instal Optimo Bitte sicherstellen, dass alle OPTIMO A sind Please close the following programs bet	a - X nwends in geschlossen Stonicridge	
Application WirelessTrayIcon	Some cesses could not be closed safely. Would flike to kill them? WARNING by unsaved data will be lost!	×
Optimo 6.6.3000.4033	Close All Abbrechen	

14. Update startet jetzt automatisch und wird zum Schluss einen Neustart des Optimo`s durchführen.

8 WSP Patch Upgrader Optimo Insta	lation – – × Stoneridge	
Starte: C:\Program Files\Stoneridge\W Zielverzeichnis: C:\Program Files\Sto	PCoreApplications\WPCoreApplications\Stoneridge.WP.	×
Dekomprimiere: Optimo_Renesas.mo Starte: C:\Program Files\Stoneridge\	0% Complete	
Optimo 6.6,3000,4033 —————	< Zurück Beenden Abbrechen	
ê <u>o</u> S	¢	□ <i>(i</i> ; ① ♀ ◎  13:49 ↓ 22.05.2023

15. Prozesse wiederholen bis das neueste Update aufgespielt ist.